

# Inhaltsverzeichnis

Search Requests - View 6

Explanation of the keys

Explanation of the keys after pressing OK

Name of the recording

Folder

Record Mode

Search Text

Channel

Weekdays

Start Time and End Time

Pre and Post padding

Minimum and maximum length

Start date and end date

Delete

Record path

Explanation of the keys

File Name

3

3

4

5

5

6

10

14

16

17

18

18

19

20

21

23

23



# Search Requests - View 6

This view can be assigned to any key or called from another view with the **6** key.  
A key can be set in the setup menu item „ [Key for the Search view](#)“.

The main purpose of the search is to automate recordings.

Search list1/17

1. Blue Bloods – Crime Scene New York

2. Der Alte

3. Der Bergdoktor (1)

4. Der Staatsanwalt (1)

5. Die Bergretter

6. Die Kanzlei

7. Die Toten vom Bodensee

8. Ein Fall für zwei

9. Falk

10. Gute Zeiten, schlechte Zeiten

11. Morden im Norden (1)

12. München Mord

13. RTL Aktuell (7)

Blue Bloods – Crime Scene New York

Folder:

Record mode: Blocked

Search text: T:+50:\*Blue Bloods – Crime Scene New York\*

Channel: kabel eins HD

Weekdays: Sat

Start time: 17:00

End time: 23:00

Prepad: 5 min

Postpad: 30 min

Length min: 0 min

Length max: 0 min

Start date: None

End date: None

Delete after 0 hours

Delete on low space: No

Record path: /media/hdd/movie/

File name: VTi settings

New search

Show searches with timers

Unblock search

Delete search

OK Edit

Perform search

EXIT Exit

1 Guide

2 Overview

3 Grid

4 Soon

5 Timer

MENU Menu


SmartEPGvu<sup>+</sup>


## Explanation of the keys


- <https://nayal.de/>










|   |   |
|---|---|
|  | Create a new search   |
|  | Switch display between "Show searches with timer" and "Show all searches" |
|  | Block or unblock timers   |
|  | Delete search, <b>this cannot be restored</b>                             |
|  | Delete all timers of the selected search                                  |
|  | Edit entry  |
|  | A search of <b>all</b> search requests is carried out                     |
|  | Timers related to the search are displayed                                |
|  | Exit  |
|  | Jump to View 1 - Guide  |
|  | Jump to View 2 - Overview   |
|  | Jump to View 3 - Grid   |
|  | Jump to View 4 - Next event   |
|  | Jump to View 5 - Timer  |
|  | Calls up the SmartEPGvu+ menu   |

## Explanation of the keys after pressing OK

After pressing  the display of the first line in the individual key actions menu changes as follows:.



With this key  a search can be started. This is the same search that is performed after a nightly scan. Timers are also set according to the hits. If the M-timers are switched off in the Timer list, they can be displayed temporarily with this search.


|   |  |
|---|--|
|  | Runs a test search and displays the scheduled recordings of that search  |
|  | A search is carried out with no restrictions on channels, days or times  |
|  | Save   |
|  | Edit entry   |
|  | On/Off. The start and end time of a recording is adjusted to the EPG data. In the Vti Timer Menu setting, "Automatically adapt recording time to EPG data" must be activated |
|  | On/Off. For the VPS on option, the VPS plugin must be activated  |
|  | Quick selection: 7 days, 24 hours and all channels   |
|  | Quick selection: 7 days, 24 hours only the selected stations   |
|  | Exit   |





The VPS and EPG functions are explained [HERE](#) in detail.

## Name of the recording

The name of the show that you have marked for the search is displayed here. With  the text can be edited and any name assigned.

Search list 3/17

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| 1.  Blue Bloods - Crime Scene New York | <input type="text" value="Der Bergdoktor"/> |                         |
| 2.  Der Alte                           | Folder:                                     |                         |
| 3. <b>Der Bergdoktor (1)</b>           | Record mode: Series                         |                         |
| 4.  Der Staatsanwalt (1)               | Search text: T:+50:*Der Bergdoktor*         |                         |
| 5.  Die Bergretter                     | Channel: ZDF HD                             |                         |
| 6.  Die Kanzlei                        | Weekdays: Thu                               |                         |
| 7.  Die Toten vom Bodensee             | Start time: 20:00                           | End time: 23:59         |
| 8.  Ein Fall für zwei                  | Prepad: 5 min                               | Postpad: 30 min         |
| 9.  Falk                               | Length min: 0 min                           | Length max: 0 min       |
| 10.  Gute Zeiten, schlechte Zeiten     | Start date: None                            | End date: None          |
| 11.  Morden im Norden (1)              | Delete after 0 hours                        | Delete on low space: No |
| 12.  München Mord                      | Record path: /media/hdd/movie/              |                         |
| 13.  RTL Aktuell (7)                   | File name: VTi settings                     |                         |

Test search
 Test without restrictions
 Save

Edit
 Adjust to EPG on
 VPS mode

24h/7d/All
 24h/7d/Channel
 Exit Search Parameters


SmartEPGvu<sup>+</sup>


## Folder

Search requests can be organized into folders for clarity. These folders have nothing to do with directories on the hard disk and do not cause recordings to be moved to subfolders.

However, this point offers the possibility to use storage paths with a keystroke. you can also add the name of the search as a path with one keystroke. This is not possible with individual (manual) timers.

This point is explained in more detail below in the [Record path](#) area, also with a video.

With  the text can be edited and any name assigned.



## Record Mode

The recording mode can be set here. The following screenshots show in the possible options in detail.

Furthermore, the coloured recording symbol on the left of the search request is displayed for each option.

### Series

An episode of this series will be recorded, however in case *SmartEPGvu<sup>+</sup>* identifies a successful recording in its database, this timer will be blocked.

Search list

3/17

1. Blue Bloods - Crime Scene New York

2. Der Alte

3. **Der Bergdoktor (1)**

4. Der Staatsanwalt (1)

5. Die Bergretter

6. Die Kanzlei

7. Die Toten vom Bodensee

8. Ein Fall für zwei

9. Falk

10. Gute Zeiten, schlechte Zeiten

11. Morden im Norden (1)

12. München Mord

13. RTL Aktuell (7)

Der Bergdoktor

Folder:

Record mode: Series VPS

Search text: T:+50:\*Der Bergdoktor\*

Channel: ZDF HD

Weekdays: Thu

Start time: 20:00End time: 23:59

Prepad: 5 minPostpad: 30 min

Length min: 0 minLength max: 0 min

Start date: NoneEnd date: None

Delete after 0 hoursDelete on low space: No

Record path: /media/hdd/movie/

File name: VTi settings

Test search

Test without restrictions

Save

-/+

Adjust to EPG on VPS mode

24h/7d/All

24h/7d/Channel

Exit Search Parameters

SmartEPGvu<sup>+</sup>

## Zap & record

Switches to the recording channel and records the event.

Search list

3/17

1. Blue Bloods - Crime Scene New York

2. Der Alte

3. **Der Bergdoktor (1)**

4. Der Staatsanwalt (1)

5. Die Bergretter

6. Die Kanzlei

7. Die Toten vom Bodensee

8. Ein Fall für zwei

9. Falk

10. Gute Zeiten, schlechte Zeiten

11. Morden im Norden (1)

12. München Mord

13. RTL Aktuell (7)

Der Bergdoktor

Folder:

Record mode: Zap & record VPS

Search text: T:+50:\*Der Bergdoktor\*

Channel: ZDF HD

Weekdays: Thu

Start time: 20:00End time: 23:59

Prepad: 5 minPostpad: 30 min

Length min: 0 minLength max: 0 min

Start date: NoneEnd date: None

Delete after 0 hoursDelete on low space: No

Record path: /media/hdd/movie/

File name: VTi settings

Test search

Test without restrictions

Save

-/+

Adjust to EPG on VPS mode

24h/7d/All

24h/7d/Channel

Exit Search Parameters

SmartEPGvu<sup>+</sup>

## Zap

Switches to the channel at the set time and no recording will take place.

Search list

3/17

1. Blue Bloods - Crime Scene New York

2. Der Alte

3. Der Bergdoktor (1)

4. Der Staatsanwalt (1)

5. Die Bergretter

6. Die Kanzlei

7. Die Toten vom Bodensee

8. Ein Fall für zwei

9. Falk

10. Gute Zeiten, schlechte Zeiten

11. Morden im Norden (1)

12. München Mord

13. RTL Aktuell (7)

Der Bergdoktor

Folder:

Record mode: Zap VPS

Search text: T:+50:\*Der Bergdoktor\*

Channel: ZDF HD

Weekdays: Thu

Start time: 20:00End time: 23:59

Prepad: 5 minPostpad: 30 min

Length min: 0 minLength max: 0 min

Start date: NoneEnd date: None

Delete after 0 hoursDelete on low space: No

Record path: /media/hdd/movie/

File name: VTi settings

Test search

Test without restrictions

Save

1 24h/7d/All

2 24h/7d/Channel

EXIT Exit Search Parameters

SmartEPGvu<sup>+</sup>

All

All found matches will be recorded.

Search list

3/17

1. Blue Bloods - Crime Scene New York

2. Der Alte

3. Der Bergdoktor (1)

4. Der Staatsanwalt (1)

5. Die Bergretter

6. Die Kanzlei

7. Die Toten vom Bodensee

8. Ein Fall für zwei

9. Falk

10. Gute Zeiten, schlechte Zeiten

11. Morden im Norden (1)

12. München Mord

13. RTL Aktuell (7)

Der Bergdoktor

Folder:

Record mode: All VPS

Search text: T:+50:\*Der Bergdoktor\*

Channel: ZDF HD

Weekdays: Thu

Start time: 20:00End time: 23:59

Prepad: 5 minPostpad: 30 min

Length min: 0 minLength max: 0 min

Start date: NoneEnd date: None

Delete after 0 hoursDelete on low space: No

Record path: /media/hdd/movie/

File name: VTi settings

Test search

Test without restrictions

Save

1 24h/7d/All

2 24h/7d/Channel

EXIT Exit Search Parameters

SmartEPGvu<sup>+</sup>

Blocked

This search is not active, and no recordings are made.

Search list

3/17

1. Blue Bloods - Crime Scene New York

2. Der Alte

3. **Der Bergdoktor (1)**

4. Der Staatsanwalt (1)

5. Die Bergretter

6. Die Kanzlei

7. Die Toten vom Bodensee

8. Ein Fall für zwei

9. Falk

10. Gute Zeiten, schlechte Zeiten

11. Morden im Norden (1)

12. München Mord

13. RTL Aktuell (7)

Der Bergdoktor

Folder:

Record mode: Blocked VPS

Search text: T:+50:\*Der Bergdoktor\*

Channel: ZDF HD

Weekdays: Thu

Start time: 20:00End time: 23:59

Prepad: 5 minPostpad: 30 min

Length min: 0 minLength max: 0 min

Start date: NoneEnd date: None

Delete after 0 hoursDelete on low space: No

Record path: /media/hdd/movie/

File name: VTi settings

Test search

Test without restrictions

Save

-/+ Adjust to EPG on VPS mode

1 24h/7d/All

2 24h/7d/Channel

Exit Search Parameters

SmartEPGvu<sup>+</sup>

### M-Timer

M-Timer are **reminder** timers and remind you of the start of the show with a pop-up window. You will be asked if you want to switch to the corresponding channel.

Search list

3/17

1. Blue Bloods - Crime Scene New York

2. Der Alte

3. **Der Bergdoktor (1)**

4. Der Staatsanwalt (1)

5. Die Bergretter

6. Die Kanzlei

7. Die Toten vom Bodensee

8. Ein Fall für zwei

9. Falk

10. Gute Zeiten, schlechte Zeiten

11. Morden im Norden (1)

12. München Mord

13. RTL Aktuell (7)

Der Bergdoktor

Folder:

Record mode: M-Timer VPS

Search text: T:+50:\*Der Bergdoktor\*

Channel: ZDF HD

Weekdays: Thu

Start time: 20:00End time: 23:59

Prepad: 5 minPostpad: 30 min

Length min: 0 minLength max: 0 min

Start date: NoneEnd date: None

Delete after 0 hoursDelete on low space: No

Record path: /media/hdd/movie/

File name: VTi settings

Test search

Test without restrictions

Save


-/+ Adjust to EPG on VPS mode


1 24h/7d/All

2 24h/7d/Channel

Exit Search Parameters

SmartEPGvu<sup>+</sup>





Set timer once

In this case, the timer is only executed once.  
Although all hits are programmed, as soon as a recording was successful, the search and all associated timers are blocked.

Search list

3/17

1. Blue Bloods - Crime Scene New York

2. Der Alte

3. Der Bergdoktor (1)

4. Der Staatsanwalt (1)

5. Die Bergretter

6. Die Kanzlei

7. Die Toten vom Bodensee

8. Ein Fall für zwei

9. Falk

10. Gute Zeiten, schlechte Zeiten

11. Morden im Norden (1)

12. München Mord

13. RTL Aktuell (7)

Der Bergdoktor

Folder:

Record mode: Set timer once VPS

Search text: T:+50:\*Der Bergdoktor\*

Channel: ZDF HD

Weekdays: Thu

Start time: 20:00

End time: 23:59

Prepad: 5 min

Postpad: 30 min

Length min: 0 min

Length max: 0 min

Start date: None

End date: None

Delete after 0 hours

Delete on low space: No

Record path: /media/hdd/movie/

File name: VTi settings

Test search

Test without restrictions

Save

-/+

Adjust to EPG on VPS mode

24h/7d/All

24h/7d/Channel

Exit Search Parameters

SmartEPGvu<sup>+</sup>

Search Text

This option allows you to specify different criteria for the search .

https://nayal.de/

Printed on 2024/02/16 00:54

Search list

1/1

1. Rote Rosen (3507)

Rote Rosen (3507)

Folder:

Record mode: Alles

Search text: T:+50:Rote Rosen (3507)\*

Channel: Das Erste HD

Weekdays: Mon

Start time: 12:10

End time: 16:10

Prepad: 5 min

Postpad: 30 min

Length min: 0 min

Length max: 0 min

Start date: None

End date: None

Delete after 0 hours

Delete on low space: No

Record path: /media/hdd/movie/

File name: VTi-Einstellung

Test search Test without restrictions Save

Edit Adjust to EPG on VPS mode

24h/7d/All 24h/7d/Channel +- 2h/7d/Channel +- 2h/1d/Channel Exit Search Parameters

SmartEPGvu<sup>+</sup>

With the search can be adapted to your own requirements. With the Wildcard status can be changed when editing the search text.

Edit search text parameters

Search Text: Rote Rosen (3507)\*

Search in: Titel

Points: +50

1. T:+50:Rote Rosen (3507)\*

Rote Rosen (3507)

Folder:

Record mode: Alles

Search text: T:+50:Rote Rosen (3507)\*

Channel: Das Erste HD

Weekdays: Mon

Start time: 12:10

End time: 16:10

Prepad: 5 min

Postpad: 30 min

Length min: 0 min

Length max: 0 min

Start date: None

End date: None

Delete after 0 hours

Delete on low space: No

Record path: /media/hdd/movie/

File name: VTi-Einstellung

Save New text Change Wildcard '\*' Delete text

Edit

Cancel

SmartEPGvu<sup>+</sup>

A check is built in for the search, whether search texts can work under the current enigma. Search requests or texts that are not supported are written in red text in the Search View. If you search with such a search, it will be ignored and an „Error: Skipping job due to invalid search option“ will be written to the log.

### Edit search text parameters

Search Text: \*Rote Rosen (3507)

Search in: Titel

Points: +50

Rote Rosen (3507)

Folder:

Record mode: Alles VPS

Search text: T:+50:Rote Rosen (3507)\*

Channel: Das Erste HD

Weekdays: Mon

Start time: 12:10

End time: 16:10

Prepad: 5 min

Postpad: 30 min

Length min: 0 min

Length max: 0 min

Start date: None

End date: None

Delete after 0 hours

Delete on low space: No

Record path: /media/hdd/movie/

File name: VTi-Einstellung

1. T:+50:\*Rote Rosen (3507)

Save New text Change Wildcard '\*' Delete text

OK Edit

EXIT Cancel

SmartEPGvu<sup>+</sup>

## Create search request with exceptions and links


Up to 20 search words can be entered for each search request. The search words can be entered using the keyboard. It is advisable to put an \* before and after the search text. This means that hits can also be achieved if the words are compound words. For example, the search text is \*heute\*, the show "heute-Journal" will also be found.



A search from the EPG is created with a wildcard at the end (heute\*).

After saving the search text, you still have to set whether the *title (T)*, *in the description (B)*, *title and description (TB)*, *extended description (E)* or *(TBE) title, description and extended description*, are to be searched for.

The rating can be set from -99 to +99. SE creates a timer if the sum of all ratings is  $\geq +50$ .

To add more search texts as shown in the following example, create a new text with the  key and then define the T+ or T- value and for example, if a (T) or (TB) search should be carried out for this search text. In this example, all **SOKO** episodes every day that are broadcast between 4:00 p.m. and 11:59 p.m. are recorded, except for **SOKO** episodes that contain the suffix **Kitzbühel** in the title.



## Edit search text parameters

Search Text: \*SOKO\*

Search in: Title

Points: +50

1. T:+50:\*SOKO\*

2. T:-10:\*Kitzbühel\*

3. T:-10:\*Leipzig\*

4. T:+50:\*Hamburg\*

Soko

Folder:

Record mode: Series

VPS

Search text: T:+50:\*SOKO\*, T:-10:\*Kitzbühel\*, T:-10:\*Leipzig\*, T:...

Channel: ZDF HD

Weekdays: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Start time: 17:00

End time: 23:59

Prepad: 5 min

Postpad: 5 min

Length min: 0 min

Length max: 0 min

Start date: Fri 20.08.2021

End date: None

Delete after 0 hours

Delete on low space: No

Record path: /media/net/autonet/DISKSTATION\_TEN/Soko/

File name: VTI settings

☒ Save
 ☒ New text
 ☒ Change Wildcard '\*'
 ☒ Delete text
☒ Edit☒ CancelSmartEPGvu<sup>+</sup>

## Further examples:



Attention to the use of \* is very important when defining the search. Depending on whether the „asterisk“ is used or not, the result of the search will be different.



Example: Search for „Star Trek: Starship Voyager“

\*Star\*: finds shows where that text occurs anywhere.

Star\*: finds shows with that text **at the beginning** of the search.

\*Trek\*: finds shows where that text occurs somewhere.

Trek\*: does not find a show because the text is **not at the beginning** of the search.



T+25 \*star\*

T+25 \*trek\*

only finds shows in which both search terms are contained in the title (logical AND link)



B+50 \*spaceship\*

B+50 \*enterprise\*

finds shows that contain at least one of the two search words in the description (logical OR link)



T+50 \*spaceship\*

T-10 \*voyager\*

finds shows that contain the first search word and do NOT contain the second search word



T+50 rome

finds shows that only contain the word „Rome“.

or

T+50 RTL Aktuell

finds shows that only contain the word „RTL Aktuell“.



T+50 \*RTL Aktuell\*

finds any show containing the word „RTL Aktuell“. Therefore the news show „RTL Aktuell“ as well as the show „RTL Aktuell Wetter“ are found.

### Create search request with validity period

You can assign a validity period to a requisition. This is set in the Start Date and End Date fields. It is not mandatory to fill in one or both of the fields.

### Create search request with min. and max. length of show

If you want to exclude short or very long shows to be recorded, you can enter the appropriate values in the maximum/minimum length fields.

## Channel

The channels for which EPG data should be collected, can be selected here.

Search list

14/18

6. Die Kanzlei

7. Die Toten vom Bodensee

8. Ein Fall für zwei

9. Falk

10. Gute Zeiten, schlechte Zeiten

11. Morden im Norden (1)

12. München Mord

13. RTL Aktuell (7)

14. SOKO (1)

15. WaPo Berlin

16. WaPo Bodensee

17. WaPo Duisburg (1)

18. Wolfsland

SOKO

Folder:

Record mode: All

Search text: T:+50:\*SOKO\*, T:-10:\*Kitzbüchel\*

Channel: ZDF HD

Weekdays: Thu

Start time: 16:00

End time: 20:00

Prepad: 5 min

Postpad: 30 min

Length min: 0 min

Length max: 0 min

Start date: None

End date: None

Delete after 0 hours

Delete on low space: No

Record path: /media/hdd/movie/

File name: VTi settings

Test search

Test without restrictions

Save

Edit

Adjust to EPG on

VPS mode

24h/7d/All

24h/7d/Channel

Exit Search Parameters

SmartEPGvu<sup>+</sup>

With the selection menu is opened and it is possible to select the desired channels.

Select or deselect channels

1. Das Erste HD

2. ZDF HD

3. hr-fernsehen HD

4. RTL HD

5. SAT.1 HD

6. RTLZWEI HD

7. ProSieben HD

8. VOX HD

9. kabel eins HD

10. SIXX HD

11. SUPER RTL HD

12. NITRO HD

13. Pro7 MAXX HD

SOKO

Folder:

Record mode: All

Search text: T:+50:\*SOKO\*, T:-10:\*Kitzbüchel\*

Channel: ZDF HD

Weekdays: Thu

Start time: 16:00

End time: 20:00

Prepad: 5 min

Postpad: 30 min

Length min: 0 min

Length max: 0 min

Start date: None

End date: None

Delete after 0 hours

Delete on low space: No

Record path: /media/hdd/movie/

File name: VTi settings

Save changes

Toggle


From cursor all on

From cursor all off

Exit channel list

SmartEPGvu<sup>+</sup>

A Bouquet can be selected by long pressing of the OK key



## Weekdays

Here you can select the days on which EPG data should be searched for.

The screenshot shows the 'Search list' menu in SmartEPGvu+. It features a list of 18 search items on the left, each with a red icon and a title: 6. Die Kanzlei, 7. Die Toten vom Bodensee, 8. Ein Fall für zwei, 9. Falk, 10. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, 11. Morden im Norden (1), 12. München Mord, 13. RTL Aktuell (7), 14. SOKO (1), 15. WaPo Berlin, 16. WaPo Bodensee, 17. WaPo Duisburg (1), and 18. Wolfsland. On the right, there are fields for 'SOKO', 'Folder:', 'Record mode: All', 'Search text: T:+50:\*SOKO\*, T:-10:\*Kitzbühel\*', 'Channel: ZDF HD', 'Weekdays: Thu', 'Start time: 16:00', 'End time: 20:00', 'Prepad: 5 min', 'Postpad: 30 min', 'Length min: 0 min', 'Length max: 0 min', 'Start date: None', 'End date: None', 'Delete after 0 hours', 'Delete on low space: No', 'Record path: /media/hdd/movie/', and 'File name: VTi settings'. At the bottom left, there are buttons for 'Save changes', 'OK Save', '1 Mon', '2 Tue', '3 Wed', '4 Thu', '5 Fri', '6 Sat', '7 Sun', '8 All off', '9 All on', and 'EXIT Cancel'. The SmartEPGvu+ logo is in the bottom right corner.

With the selection menu is opened and it is possible to choose days the required days.

# Start Time and End Time

Start time defines the beginning of the range in which the show searched for must fall.

End time defines the end of the range in which the show searched for must fall.

This applies to the start of the show and not to the entire show.

Search list

14/18

6. Die Kanzlei

SOKO

7. Die Toten vom Bodensee

Folder:

8. Ein Fall für zwei

Record mode: All

9. Falk

Search text: T:+50:\*SOKO\*, T:-10:\*Kitzbühel\*

10. Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Channel: ZDF HD

11. Morden im Norden (1)

Weekdays: Thu

12. München Mord

Start time: 16:00

End time: 20:00

13. RTL Aktuell (7)

Prepad: 5 min

Postpad: 30 min

14. SOKO (1)

Length min: 0 min

Length max: 0 min

15. WaPo Berlin

Start date: None

End date: None

16. WaPo Bodensee

Delete after 0 hours

Delete on low space: No

17. WaPo Duisburg (1)

Record path: /media/hdd/movie/

18. Wolfsland

File name: VTi settings

Test search

Test without restrictions

Save

OK Edit

Adjust to EPG on

VPS mode

1 24h/7d/All

2 24h/7d/Channel

EXIT Exit Search Parameters

SmartEPGvu<sup>+</sup>

To modify the start and end time press the OK key.

Search list

14/18

6. Die Kanzlei

SOKO

7. Die Toten vom Bodensee

Folder:

8. Ein Fall für zwei

Record mode: All

9. Falk

Search text: T:+50:\*SOKO\*, T:-10:\*Kitzbühel\*

10. Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Channel: ZDF HD

11. Morden im Norden (1)

Weekdays: Thu

12. München Mord

Start time: --:--

End time: 20:00

13. RTL Aktuell (7)

Prepad: 5 min

Postpad: 30 min

14. SOKO (1)

Length min: 0 min

Length max: 0 min

15. WaPo Berlin

Start date: None

End date: None

16. WaPo Bodensee

Delete after 0 hours

Delete on low space: No

17. WaPo Duisburg (1)

Record path: /media/hdd/movie/

18. Wolfsland

File name: VTi settings

Save changes

OK Save

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

EXIT Cancel

SmartEPGvu<sup>+</sup>

# Pre and Post padding

Prepad defines the recording prepad.

Postpad defines the recording Postpad.

This allows the duration of the recording to be adjusted in case you want to ensure a complete recording of a show. This is useful when a show starts too early or a show runs longer than specified in the EPG.

However, this function is deactivated when activating „VPS“ or „Adapt to EPG“.

Search list14/18

6. Die Kanzlei

7. Die Toten vom Bodensee

8. Ein Fall für zwei

9. Falk

10. Gute Zeiten, schlechte Zeiten

11. Morden im Norden (1)

12. München Mord

13. RTL Aktuell (7)

14. SOKO (1)

15. WaPo Berlin

16. WaPo Bodensee

17. WaPo Duisburg (1)

18. Wolfsland

SOKO

Folder:

Record mode: All

Search text: T:+50:\*SOKO\*, T:-10:\*Kitzbühel\*

Channel: ZDF HD

Weekdays: Thu

Start time: 16:00

End time: 20:00

Prepad: 5 min

Postpad: 30 min

Length min: 0 min

Length max: 0 min

Start date: None

End date: None

Delete after 0 hours

Delete on low space: No

Record path: /media/hdd/movie/

File name: VTi settings

Test search

Test without restrictions

Save

< -/+ 1 min >

<- +/- 15 min >>

0

Adjust to EPG on

VPS mode

1 24h/7d/All

2 24h/7d/Channel

EXIT Exit Search Parameters

SmartEPGvu<sup>+</sup>

## Minimum and maximum length

Minimum length defines at least how long the show must be.

Maximum length defines at most how long the show must be.

Search list

14/18

6. Die Kanzlei

7. Die Toten vom Bodensee

8. Ein Fall für zwei

9. Falk

10. Gute Zeiten, schlechte Zeiten

11. Morden im Norden (1)

12. München Mord

13. RTL Aktuell (7)

14. SOKO (1)

15. WaPo Berlin

16. WaPo Bodensee

17. WaPo Duisburg (1)

18. Wolfsland

SOKO

Folder:

Record mode: All

Search text: T:+50:\*SOKO\*, T:-10:\*Kitzbühel\*

Channel: ZDF HD

Weekdays: Thu

Start time: 16:00

End time: 20:00

Prepad: 5 min

Postpad: 30 min

Length min: 0 min

Length max: 0 min

Start date: None

End date: None

Delete after 0 hours

Delete on low space: No

Record path: /media/hdd/movie/

File name: VTi settings

Test search

Test without restrictions

Save

< -/+ 5 min

<< -/+ 30 min

>> 0

Adjust to EPG on

VPS mode

1 24h/7d/All

2 24h/7d/Channel

EXIT Exit Search Parameters

SmartEPGvu<sup>+</sup>

# Start date and end date

Start date defines from which date on recordings may be programmed.  
End date defines up to which date recordings may be programmed.

Search list

14/18

6. Die Kanzlei

7. Die Toten vom Bodensee

8. Ein Fall für zwei

9. Falk

10. Gute Zeiten, schlechte Zeiten

11. Morden im Norden (1)

12. München Mord

13. RTL Aktuell (7)

14. SOKO (1)

15. WaPo Berlin

16. WaPo Bodensee

17. WaPo Duisburg (1)

18. Wolfsland

SOKO

Folder:

Record mode: All

Search text: T:+50:\*SOKO\*, T:-10:\*Kitzbühel\*

Channel: ZDF HD

Weekdays: Thu

Start time: 16:00

End time: 20:00

Prepad: 5 min

Postpad: 30 min

Length min: 0 min

Length max: 0 min

Start date: None

End date: None

Delete after 0 hours

Delete on low space: No

Record path: /media/hdd/movie/

File name: VTi settings

Test search

Test without restrictions

Save

OK Edit

Adjust to EPG on

VPS mode

1 24h/7d/All

2 24h/7d/Channel

EXIT Exit Search Parameters

SmartEPGvu<sup>+</sup>

If you are in the start date or end date field and after pressing the OK key - which can be used to adjust the date - a new display of the first line in the individual key actions menu changes as follows:

- <https://nayal.de/>

Search list

14/18

6. Die Kanzlei

7. Die Toten vom Bodensee

8. Ein Fall für zwei

9. Falk

10. Gute Zeiten, schlechte Zeiten

11. Morden im Norden (1)

12. München Mord

13. RTL Aktuell (7)

14. SOKO (1)

15. WaPo Berlin

16. WaPo Bodensee

17. WaPo Duisburg (1)

18. Wolfsland

SOKO

Folder:

Record mode: All

Search text: T:+50:\*SOKO\*, T:-10:\*Kitzbühel\*

Channel: ZDF HD

Weekdays: Thu

Start time: 16:00

End time: 20:00

Prepad: 5 min

Postpad: 30 min

Length min: 0 min

Length max: 0 min

Start date: Thu 27.01.2022

End date: None

Delete after 0 hours

Delete on low space: No

Record path: /media/hdd/movie/

File name: VTi settings

Save changes

OK Save

< > +/- 1 day

< > +/- 1 week

0 Reset Date

EXIT Cancel

SmartEPGvu<sup>+</sup>

## Delete

Delete after hours: You can define to automatically delete the recording deleted after a specified time.

This routine runs once an hour and deletes the recordings after the set expiry time.

Delete when insufficient space: The recording is automatically deleted when the space on the hard drive becomes low (currently hard-coded to 15GB)

Search list

14/18

6. Die Kanzlei

7. Die Toten vom Bodensee

8. Ein Fall für zwei

9. Falk

10. Gute Zeiten, schlechte Zeiten

11. Morden im Norden (1)

12. München Mord

13. RTL Aktuell (7)

14. SOKO (1)

15. WaPo Berlin

16. WaPo Bodensee

17. WaPo Duisburg (1)

18. Wolfsland

SOKO

Folder:

Record mode: All

Search text: T:+50:\*SOKO\*, T:-10:\*Kitzbühel\*

Channel: ZDF HD

Weekdays: Thu

Start time: 16:00

End time: 20:00

Prepad: 5 min

Postpad: 30 min

Length min: 0 min

Length max: 0 min

Start date: Wed 27.10.2021

End date: None

Delete after 0 hours

Delete on low space: No

Record path: /media/hdd/movie/

File name: VTi settings

Test search

Test without restrictions

Save

< > +/- 4 hours

< > Adjust to EPG on

< > VPS mode

1 24h/7d/All

2 24h/7d/Channel


EXIT Exit Search Parameters

SmartEPGvu<sup>+</sup>



## Record path



With  (PVR key) the name of the show from the first field, or the name of the search folder from the second field, called „path“, can be taken over and/or both can be saved.

### Examples:

\* If a folder **Crime** was created in the second field of the „Folder“ search request, for the show „Name“ **Soko**, then the recording folder looks like this when you select „Name“:


**Recording path: /media/hdd/movie/Soko**

\* If „Path“ is selected, the recording folder looks like this:

**Record path: /media/hdd/movie/Crime**


\* If you select „Both“, the recording folder looks like this:

**Recording path: /media/hdd/movie/Crime/Soko**


If no „Folder“ has been defined in the second field of the search request and it is left empty, after pressing the  (PVR key) the „Name“ of the show is automatically taken over in the recording path.



A new recording folder specified in the recording path is only created with a new recording.  
Old recordings must be manually moved to the new folder.




This shows how a folder is displayed in the search requests.




The following video explains how to create a folder and use the storage path function. Although in German, you can follow the same steps as described.

[SpeicherpfadSpeicherpfadSpeicherpfad](#)



Alternatively, the path for saving the recording can be selected with . The possible directories for selection are then displayed. Other directories can also be selected or created using the option keys.



## Explanation of the keys



Switch to the marked directory

Switch to the parent directory

On/Off. The start and end time of a recording is adjusted to the EPG data. In the Vti Timer Menu setting, "Automatically adapt recording time to EPG data" must be activated

Select the marked directory as storage location

Exit

## File Name

Use the left and right keys to select which suffix should be added to the recording name. The options are:

- vu+ standard

- Surname
- Name + Description
- Name + Timestamp
- Name + Description or Time
- Name + Description + Time
- Name + Time + Description

Search list (Crime)2/2

1. ...

2. SOKO (1)

SOKO

Folder: Crime

Record mode: All

Search text: T:+50:\*SOKO\*, T:-10:\*Kitzbühel\*

Channel: ZDF HD

Weekdays: Thu

Start time: 16:00End time: 20:00

Prepad: 5 minPostpad: 30 min

Length min: 0 minLength max: 0 min

Start date: NoneEnd date: None

Delete after 0 hoursDelete on low space: No

Record path: /media/hdd/movie/

File name: VTi settings

Test search

Test without restrictions

Save

-/+

Adjust to EPG on VPS mode

24h/7d/All 24h/7d/Channel Exit Search Parameters

SmartEPGvu<sup>+</sup>



If you have not selected „vu+ default values“ in a search or in the global settings, the recording will be renamed after the end of the timer. If a recording with the same name already exists, the newer one is given the suffix „-2“, „-3“, etc.

From:

<https://nayal.de/> -

Permanent link:

<https://nayal.de/doku.php/en:sicht6>

Last update: **2024/01/14 19:39**

