

Inhaltsverzeichnis

Zweites Menü-Fenster

Zeilen in der Guide-Sicht

Zeilen in der Overview-Sicht

Zeilen in Bald-Sicht

Zeilen in Timer-Sicht

Plugins In Timer-Sicht

Grid Layout

Vorlauf

Nachlauf

SE EPG-Scanner benutzen

Anzahl der simultanen Scans

Scan Intervall

3

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6



Zweites Menü-Fenster

Das Menü von *SmartEPGvu+* kann durch Drücken der Menü-Taste auf der Fernbedienung aufgerufen werden, wenn eine Sicht geöffnet ist.



Das Menü kann immer aufgerufen werden, wenn eine der Sichten angezeigt wird.

Bedeutung der einzelnen Buttons in der Legende:



Beenden

schließt das Menü-Fenster ohne zu speichern. Es wird allerdings eine Abfrage eingeblendet, ob wirklich ohne Speicherung beendet werden soll.



Speichern

Die aktuelle Einstellung wird gespeichert.



Standardwerte

Alle Einstellungen werden auf den Standardwert zurückgesetzt.



Umschalten

Einstellungen, die über ein ✓ oder ✗ bestimmt werden können, können mit der OK-Taste ausgewählt oder abgewählt werden.



Jeder Menüpunkt kann mit den Tasten rechts/links verändert werden.



Zeilen in der Guide-Sicht

Man kann entweder eine Darstellung von 13 oder 15 Zeilen in der [Guide-Sicht](#) wählen.

Zeilen in der Overview-Sicht

Man kann entweder eine Darstellung von 13 oder 15 Zeilen in der [Overview-Sicht](#) wählen.

Zeilen in Bald-Sicht


Man kann entweder eine Darstellung von 13 oder 15 Zeilen in der [Bald-Sicht](#) wählen.


Zeilen in Timer-Sicht

Man kann entweder eine Darstellung von 13 oder 15 Zeilen in der [Timer-Sicht](#) wählen.

Plugins In Timer-Sicht

Hier wird ausgewählt ob, **Alle** Plugins, **Nur SmartEPGvu+** oder **Nein** in der **Timer-Sicht** angezeigt werden.

Wenn **Alle** gewählt wurde, erscheint ein Kalendersymbol  vor einem Timer in der

Timerliste und ein Satellitensymbol  für den geplanten SmartEPGvu+ scan. Dieses Symbol erscheint auch wenn **Nur SmartEPGvu+** eingestellt wurde.

Grid Layout

Man kann entweder „Mit Seitenleiste“, also mit einem Vorschaubild der laufenden Sendung inkl. EPG Information, oder „Nur Zeilen“ auswählen.

Vorlauf

Hier gibt man an, wie viele Minuten **vor** der eigentlichen Aufnahme zusätzlich aufgezeichnet werden soll.

Nachlauf

Hier gibt man an, wie viele Minuten **nach** der eigentlichen Aufnahme zusätzlich aufgezeichnet werden soll.

SE EPG-Scanner benutzen

Damit stellt man ein, ob die interne *SmartEPGvu+*-Scan Option genutzt werden soll oder nicht. Wenn die Option deaktiviert wird, besteht somit die Möglichkeit, dass *SmartEPGvu+* zwar keinen Scan durchführt, aber z.B. AutoTimer oder CrossEPG ausführt und danach die eigene Suche startet.

Das Scan-Modul wird erst 2 Minuten nach dem Start von *SmartEPGvu+* aktiviert.

Anzahl der simultanen Scans

Es können alle Tuner oder eine begrenzte Zahl für den Scan genutzt werden. Je mehr Tuner für den Scan zur Verfügung stehen, desto schneller wird der Scan abgeschlossen.

Scan Intervall

Damit stellt man ein, ob der Scan täglich oder in anderen Abständen durchgeführt werden soll.

From:

<https://www.nayal.de/> -

Permanent link:

<https://www.nayal.de/doku.php/menue2>

Last update: **2024/02/08 20:24**

