

Inhaltsverzeichnis

Suchaufträge - Sicht 6	3
Erläuterung der Tasten	3
Erläuterung der Tasten nach drücken von OK	4
Name der Sendung	5
Ordner	5
Modus	6
Serien	6
Umschalten & aufnehmen	7
Umschalten	7
Alles	8
Geblockt	8
M-Timer	9
Timer einmal setzten	10
Suchtext	10
Kanal	14
Wochentage	16
Startzeit und Endzeit	17
Vorlauf und Nachlauf	18
Minimale und Maximale Länge	19
Startdatum und Enddatum	20
Löschen	21
Aufnahmepfad	22
Erläuterung der Tasten	24
Dateiname	24



Suchaufträge - Sicht 6

Diese Sicht kann auf eine beliebige Taste gelegt, oder von einer anderen Sicht mit der Taste **6** aufgerufen werden.
Eine Taste kann im Setup Menü Punkt „Taste für die Such-Sicht“ eingestellt werden.

Hauptzweck der Suche ist es, Aufnahmen zu automatisieren.

Suchaufträge

1/56

1. All Rise - Die Richterin

2. Back to Life

3. Blackout

4. Bloodlands

5. Blue Bloods - Crime Scene New York

6. Brokenwood - Mord in Neuseeland

7. Charité

8. Charmed

9. Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer

10. Club der magischen Dinge

11. Crossfire

12. Der Alte

13. Der Amsterdam-Krimi

All Rise - Die Richterin

Ordner:

Modus: Serien

Suchtext: T:+50:All Rise - Die Richterin*

Kanal: SIXX HD

Wochentage: Mo

Startzeit: 18:14

Endzeit: 22:14

Vorlauf: 5 min

Nachlauf: 30 min

Min. Länge: 0 min

Max. Länge: 0 min

Startdatum: Keines

Enddatum: Keines

Löschen nach 0 Stunden

Bei Platzmangel löschen: Nein

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/All Rise - Die Richterin/

Dateiname: VTi-Einstellung

Neue Suche

Zeige Suchaufträge mit Timer

Suche blocken

Suche löschen

Bearbeiten

Suche durchführen

Beenden

Guide

Übersicht

Grid

Bald

Timer

SmartFiler

Menü

SmartEPGvu+


Erläuterung der Tasten


	Eine neue Suche erstellen
	Umschalten der Anzeige der Gruppen des Genre Filters: Kein/Benutzerdefiniert/Unterhaltung/Information
	Suche blocken bzw. entblocken
	Suche löschen, diese kann dann nicht wiederhergestellt werden
	Alle Timer des markierten Suchauftrags löschen
	Eintrag bearbeiten
	Es wird eine Suche aller Suchaufträge durchgeführt
	Zur Suche zugehörige Timer werden angezeigt


- <https://www.nayal.de/>


	Beenden
	Sprung zur Sicht 1 - Guide
	Sprung zur Sicht 2 - Grid
	Sprung zur Sicht 3 - Grid
	Sprung zur Sicht 4 - Bald
	Sprung zur Sicht 5 - Timer-Liste
	Sprung zur Sicht 9 - SmartFiler
	Ruft das SmartEPGvu+ Menü auf


Erläuterung der Tasten nach drücken von OK


Nach drücken von  wechselt die Funktion der Tasten in der Legende.


 Testsuche


 Test ohne Beschränkung


 Speichern


 Bearbeiten


 Anpassung an EPG ein


 VPS-Modus










 24h/7d/Alle

 24h/7d/Kanal

 Suchparameter verlassen



Mit dieser Taste  kann eine Suche angestoßen werden. Dabei handelt es sich um dieselbe Suche, die auch nach einem nächtlichen Scan durchgeführt wird. Entsprechend der Treffer werden auch Timer gesetzt. Sind die M-Timer in der Timer-Liste ausgeschaltet, so kann man sie mit dieser Suche temporär anzeigen lassen.


	Führt eine Testsuche aus, und zeigt die geplanten Aufnahmen dieser Suche an
	Es wird eine Suche ohne Beschränkung der Sender, der Tage oder Uhrzeit, durchgeführt
	Speichern
	Eintrag bearbeiten
	An/Aus. Start und Endzeit der Aufnahme werden den EPG Daten angepasst. Im VTi muss unter Timer die Option „Aufnahmezeiten automatisch an EPG Daten anpassen“ aktiviert sein
	An/Aus. VPS ein, dafür muss das VPS Plugin aktiviert sein
	Schnellauswahl: 7 Tage, 24 Stunden und alle Sender
	Schnellauswahl: 7 Tage, 24 Stunden nur die gewählten Sender
	Beenden


















Die VPS und EPG Funktion wird [HIER](#) im Detail erläutert.




Name der Sendung




Hier wird er Name der Sendung, den man für die Suche markiert hat angezeigt. Mit  kann der Text editiert werden und ein beliebiger Name vergeben werden.




Suchaufträge

11/17

1.  Charité	Polizeiruf 110: Monstermutter	
2.  Der Alte	Ordner:	
3.  Der Bergdoktor	Modus: Serien	
4.  Der Staatsanwalt (1)	Suchtext: T:+50:*Polizeiruf 110: Monstermutter*	
5.  Die Bergretter	Kanal: Das Erste HD	
6.  Die Kanzlei	Wochentage: So	
7.  Falk	Startzeit: 17:15	Endzeit: 21:15
8.  Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte	Vorlauf: 5 min	Nachlauf: 30 min
9.  Gute Zeiten, schlechte Zeiten (5)	Min. Länge: 0 min	Max. Länge: 0 min
10.  Morden im Norden (1)	Startdatum: Keines	Enddatum: Keines
11.  Polizeiruf 110: Monstermutter	Löschen nach 0 Stunden	Bei Platzmangel löschen: Nein
12.  RTL Aktuell (7)	Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/	
13.  Soko (7)	Dateiname: vu+-Standard	

 Testsuche
  Test ohne Beschränkung
  Speichern

 Bearbeiten
  Anpassung an EPG ein
  VPS-Modus

 24h/7d/Alle
  24h/7d/Kanal
  Suchparameter verlassen


SmartEPGvu⁺

Ordner

Suchaufträge können zwecks Übersichtlichkeit in Ordner organisiert werden. Diese Ordner haben nichts mit Verzeichnissen auf der Festplatte zu tun und bewirken auch ohne weiteres zutun keine Verschiebung von Aufnahmen in Unterordnern.

Allerdings bietet dieser Punkt die Möglichkeit, Speicherpfade mit einem Tastendruck zu verwenden. Auch kann man den Namen der Suche als Pfad mit einem Tastendruck hinzufügen. Bei einzelnen (manuellen) Timern gibt es die Möglichkeit nicht.

Weiter unten wird dieser Punkt im Bereich [Aufnahmepfad](#) genauer, auch mittels Video erläutert.

Mit  kann der Text editiert werden und ein beliebiger Name vergeben werden.

Verzeichnis auswählen oder ein neues erstellen

Neues Verzeichnis

Polizeiruf 110: Monstermutter

Ordner:

Modus: Alles EPG

Suchtext: T:+50:*Polizeiruf 110: Monstermutter*

Kanal: Das Erste HD

Wochentage: So

Startzeit: 17:15Endzeit: 21:15

Vorlauf: 5 minNachlauf: 30 min

Min. Länge: 0 minMax. Länge: 0 min

Startdatum: KeinesEnddatum: Keines

Löschen nach 0 StundenBei Platzmangel löschen: Nein

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/

Dateiname: vu+-Standard

OK Auswählen

EXIT Pfad auswählen verlassen

SmartEPGvu⁺

Modus

Hier kann der Aufnahme-Modus festgelegt werden. Die nachfolgenden Screenshots zeigen im Detail, welche Optionen möglich sind.
Weiterhin ist für jede Option das farbige Aufnahme-Symbol links neben dem Suchauftrag zu sehen.

Serien

Solch ein Treffer wird zwar programmiert, findet *SmartEPGvu⁺* aber eine erfolgreiche Aufnahme in der Datenbank, wird dieser Timer geblockt.

Suchaufträge

1/23

1. Blue Bloods – Crime Scene New York (2)

2. Brokenwood – Mord in Neuseeland: Im freien F...

3. Charité

4. Das Supertalent (3)

5. Der Alte

6. Der Bergdoktor

7. Der Staatsanwalt

8. Die Bergretter

9. Die Kanzlei

10. Ein Fall für zwei

11. Falk

12. Grey's Anatomy – Die jungen Ärzte

13. Gute Zeiten, schlechte Zeiten (4)

Blue Bloods – Crime Scene New York

Ordner:

Modus: Serien

Suchtext: T:+50:*Blue Bloods – Crime Scene New York*

Kanal: kabel eins HD

Wochentage: Sa

Startzeit: 18:00

Endzeit: 22:00

Vorlauf: 5 min

Nachlauf: 30 min

Min. Länge: 0 min

Max. Länge: 0 min

Startdatum: Keines

Enddatum: Keines

Löschen nach 0 Stunden

Bei Platzmangel löschen: Nein

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/

Dateiname: vu+-Standard

Testsuche

Test ohne Beschränkung

Speichern

-/+ Anpassung an EPG ein VPS-Modus

1 24h/7d/Alle

2 24h/7d/Kanal

EXIT Suchparameter verlassen

SmartEPGvu⁺

Umschalten & aufnehmen

Es wird auf den Aufnahme-Kanal umgeschaltet und aufgenommen

Suchaufträge

1/1

1. Polizeiruf 110: Monstermutter

Polizeiruf 110: Monstermutter

Ordner:

Modus: Umschalten & aufnehmen

Suchtext: T:+50:*Polizeiruf 110: Monstermutter*

Kanal: Das Erste HD

Wochentage: So

Startzeit: 17:15

Endzeit: 21:15

Vorlauf: 5 min

Nachlauf: 30 min

Min. Länge: 0 min

Max. Länge: 0 min

Startdatum: Keines

Enddatum: Keines

Löschen nach 0 Stunden

Bei Platzmangel löschen: Nein

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/

Dateiname: vu+-Standard

Testsuche

Test ohne Beschränkung

Speichern

-/+ Anpassung an EPG ein VPS-Modus

1 24h/7d/Alle

2 24h/7d/Kanal

EXIT Suchparameter verlassen

SmartEPGvu⁺

Umschalten

Es wird lediglich zum eingestellten Zeitpunkt auf den Kanal umgeschaltet. Es erfolgt keine Aufnahme

Suchaufträge

1/1

1. Polizeiruf 110: Monstermutter

Polizeiruf 110: Monstermutter

Ordner:

Modus: Umschalten

Suchtext: T:+50:*Polizeiruf 110: Monstermutter*

Kanal: Das Erste HD

Wochentage: So

Startzeit: 17:15

Endzeit: 21:15

Vorlauf: 5 min

Nachlauf: 30 min

Min. Länge: 0 min

Max. Länge: 0 min

Startdatum: Keines

Enddatum: Keines

Löschen nach 0 Stunden

Bei Platzmangel löschen: Nein

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/

Dateiname: vu+-Standard

Testsuche

Test ohne Beschränkung

Speichern

-/+ Anpassung an EPG ein VPS-Modus

24h/7d/Alle

24h/7d/Kanal

Suchparameter verlassen

SmartEPGvu⁺

Alles

Alle Treffer werden aufgenommen

Suchaufträge

1/1

1. Polizeiruf 110: Monstermutter

Polizeiruf 110: Monstermutter

Ordner:

Modus: Alles

Suchtext: T:+50:*Polizeiruf 110: Monstermutter*

Kanal: Das Erste HD

Wochentage: So

Startzeit: 17:15

Endzeit: 21:15

Vorlauf: 5 min

Nachlauf: 30 min

Min. Länge: 0 min

Max. Länge: 0 min

Startdatum: Keines

Enddatum: Keines

Löschen nach 0 Stunden

Bei Platzmangel löschen: Nein

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/

Dateiname: vu+-Standard

Testsuche

Test ohne Beschränkung

Speichern

-/+ Anpassung an EPG aus

24h/7d/Alle

24h/7d/Kanal

Suchparameter verlassen

SmartEPGvu⁺

Geblockt

Diese Suche ist nicht aktiv und es werden keine Aufnahmen durchgeführt

Suchaufträge

1/1

1. Polizeiruf 110: Monstermutter

Polizeiruf 110: Monstermutter

Ordner:

Modus: Geblockt

Suchtext: T:+50:*Polizeiruf 110: Monstermutter*

Kanal: Das Erste HD

Wochentage: So

Startzeit: 17:15

Endzeit: 21:15

Vorlauf: 5 min

Nachlauf: 30 min

Min. Länge: 0 min

Max. Länge: 0 min

Startdatum: Keines

Enddatum: Keines

Löschen nach 0 Stunden

Bei Platzmangel löschen: Nein

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/

Dateiname: vu+-Standard

Testsuche Test ohne Beschränkung Speichern

-/+ Anpassung an EPG ein VPS-Modus

24h/7d/Alle 24h/7d/Kanal Suchparameter verlassen

SmartEPGvu⁺

M-Timer

M-Timer sind **Erinnerungs**-Timer, und erinnern durch ein eingeblendetes Fenster an den Start der Sendung. Dabei wird abgefragt, ob man umschalten möchte.

Suchaufträge

1/1

1. Polizeiruf 110: Monstermutter

Polizeiruf 110: Monstermutter

Ordner:

Modus: M-Timer

Suchtext: T:+50:*Polizeiruf 110: Monstermutter*

Kanal: Das Erste HD

Wochentage: So

Startzeit: 17:15

Endzeit: 21:15

Vorlauf: 5 min

Nachlauf: 30 min

Min. Länge: 0 min

Max. Länge: 0 min

Startdatum: Keines

Enddatum: Keines

Löschen nach 0 Stunden

Bei Platzmangel löschen: Nein

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/

Dateiname: vu+-Standard


Testsuche Test ohne Beschränkung Speichern

-/+ Anpassung an EPG ein VPS-Modus

24h/7d/Alle 24h/7d/Kanal Suchparameter verlassen

SmartEPGvu⁺





Timer einmal setzen

Hierbei wird der Timer nur einmal ausgeführt.
Es werden zwar alle Treffer programmiert, sobald eine Aufnahme erfolgreich war, werden die Suche und alle zugehörigen Timer geblockt.

Suchaufträge

1/1

1. Polizeiruf 110: Montermutter

Polizeiruf 110: Montermutter

Ordner:

Modus: Timer einmal setzen EPG

Suchtext: T:+50:*Polizeiruf 110: Montermutter*

Kanal: Das Erste HD

Wochentage: So

Startzeit: 17:15

Endzeit: 21:15

Vorlauf: 5 min

Nachlauf: 30 min

Min. Länge: 0 min

Max. Länge: 0 min

Startdatum: Keines

Enddatum: Keines

Löschen nach 0 Stunden

Bei Platzmangel löschen: Nein

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/

Dateiname: vu--Standard

Testsuche

Test ohne Beschränkung

Speichern

◀

◁

◂

OK

⏮

⏪

⏩

⏭

⏴

⏵

⏶

⏷

⏸

⏹

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

⏺

⏻

⏼

⏽

⏾

⏿

1 24h/7d/Alle

2 24h/7d/Kanal

EXIT

Suchparameter verlassen

SmartEPGvu⁺

Suchtext

Diese Option ermöglicht es, verschiedene Kriterien für die Suche festzulegen.

Suchaufträge

1/23

1. All Rise - Die Richterin

2. Bares für Rares (1)

3. Blue Bloods - Crime Scene New York

4. Brokenwood - Mord in Neuseeland

5. Der Alte

6. Der Bergdoktor

7. Der Staatsanwalt

8. Die Bergretter (1)

9. Die Kanzlei

10. Die Toten vom Bodensee

11. Ein Fall für zwei

12. Falk

13. Grüß Gott, Herr Anwalt

All Rise - Die Richterin

Ordner:

Modus: Serien

Suchtext: T:+50:All Rise - Die Richterin*

Kanal: SIXX HD

Wochentage: Mo

Startzeit: 18:14

Endzeit: 22:14

Vorlauf: 5 min

Nachlauf: 30 min

Min. Länge: 0 min

Max. Länge: 0 min

Startdatum: Keines

Enddatum: Keines

Löschen nach 0 Stunden

Bei Platzmangel löschen: Nein

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/All Rise - Die Richterin/

Dateiname: VTi-Einstellung

Testsuche

Test ohne Beschränkung

Speichern

Bearbeiten

Anpassung an EPG ein

VPS-Modus

24h/7d/Alle

24h/7d/Kanal

Suchparameter verlassen

SmartEPGvu⁺

Mit kann die Suche nach eigenen Wünschen angepasst werden.

Mit kann der Wildcard Status beim Editieren der Suchtexte geändert werden.

Suchtextparameter bearbeiten

Suchtext: *All Rise - Die Richterin*

Suche in: Titel

Punkte: +50

1. T:+50:*All Rise - Die Richterin*

All Rise - Die Richterin

Ordner:

Modus: Serien

Suchtext: T:+50:*All Rise - Die Richterin*

Kanal: SIXX HD

Wochentage: Mo

Startzeit: 18:14

Endzeit: 22:14

Vorlauf: 5 min

Nachlauf: 30 min

Min. Länge: 0 min

Max. Länge: 0 min

Startdatum: Keines

Enddatum: Keines

Löschen nach 0 Stunden

Bei Platzmangel löschen: Nein

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/

Dateiname: VTi-Einstellung

Speichern

Neuer Text

Wildcard ändern ***

Text löschen

Bearbeiten

Abbrechen

SmartEPGvu⁺

Für die Suche ist eine Prüfung eingebaut, ob Suchtexte unter dem aktuellen enigma funktionieren können. Nicht unterstützte Suchaufträge bzw. -texte werden in der SearchView in rotem Text geschrieben. Wird mit solch einer Suche gesucht, wird sie ignoriert und ein „Error: Skipping job due to invalid search option“ in das Log geschrieben.

Suchtextparameter bearbeiten

Suchtext: *All Rise - Die Richterin

Suche in: Titel

Punkte: +50

1. T:+50:*All Rise - Die Richterin

All Rise - Die Richterin

Ordner:

Modus: Serien

Suchtext: T:+50:*All Rise - Die Richterin*

Kanal: SIXX HD

Wochentage: Mo

Startzeit: 18:14

Endzeit: 22:14

Vorlauf: 5 min

Nachlauf: 30 min

Min. Länge: 0 min

Max. Länge: 0 min

Startdatum: Keines

Enddatum: Keines

Löschen nach 0 Stunden

Bei Platzmangel löschen: Nein

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/

Dateiname: VTi-Einstellung

☒ Speichern
 ☒ Neuer Text
 ☐ Wildcard ändern **
 ☐ Text löschen

☒ OK Bearbeiten
 ☐ EXIT Abbrechen

SmartEPGvu⁺

Suchauftrag mit Ausnahmen und Verknüpfungen erstellen


Zu jedem Suchauftrag können bis zu 20 Suchwörter eingegeben werden, die Suchwörter können mit der Tastatur eingegeben werden. Es empfiehlt sich vor und nach dem Suchbegriff ein * zu setzen. Damit können auch dann Treffer erzielt werden, wenn es sich um zusammengesetzte Wörter handelt. Z.B. das Suchwort wird mit *heute* definiert. Dies findet auch die Sendung „heute-Journal“.



Eine Suche aus dem EPG heraus wird mit einer Wildcard am Schluss angelegt (heute*).

Nach dem Speichern des Suchworts muss noch eingestellt werden, ob nur im *Titel (T)*, in der *Beschreibung (B)*, *Titel und Beschreibung (TB)*, *Erweiterte Beschreibung (E)* oder *(TBE) Titel, Beschreibung und Erweiterte Beschreibung*, gesucht werden soll.

Die Bewertung kann von -99 bis +99 eingestellt werden. SE legt einen Timer an, wenn die Summe aller Bewertungen $\geq +50$ ist.

Um weitere Suchwörter wie in dem folgenden Beispiel hinzuzufügen, erstellt man mit der  Taste einen neuen Text und definiert dann den T+ oder T- Wert und wo die Suche z.B. (T) oder (TB) für dieses Suchwort durchgeführt werden soll. In diesem Beispiel werden alle **SOKO** Folgen jeden Tag die zwischen 16:00 und 23:59 gesendet werden aufgenommen, ausgenommen sind **SOKO** Folgen die den Zusatz **Kitzbühel** im Titel beinhalten.

Suchtextparameter bearbeiten

Suchtext: *SOKO*	Soko
Suche in: Titel	Ordner:
Punkte: +50	Modus: Alles
1. T:+50:*SOKO*	Suchtext: T:+50:*SOKO*, T:-10:*Kitzbühel*
2. T:-10:*Kitzbühel*	Kanal: ZDF HD
	Wochentage: Mo Di Mi Do Fr Sa So
	Startzeit: 16:00 Endzeit: 23:59
	Vorlauf: 5 min Nachlauf: 5 min
	Min. Länge: 0 min Max. Länge: 0 min
	Startdatum: Keines Enddatum: Keines
	Löschen nach 0 Stunden Bei Platzmangel löschen: Nein
	Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/Soko/
	Dateiname: vu+-Standard

☐ Speichern
 ☒ Neuer Text
 ☒ Wildcard ändern '*'
 ☐ Text löschen

Bearbeiten
 Abbrechen

SmartEPGvu⁺

Weitere Beispiele:



Die Beachtung der Nutzung von * ist bei der Definition der Suche sehr wichtig. Je nachdem, ob die „Sternchen“ genutzt werden nicht, fällt das Ergebnis der Suche unterschiedlich aus.



Beispiel: Suche nach „Star Trek: Raumschiff Voyager“

Star: findet Sendungen, bei denen der Text irgendwo vorkommt.

Star*: findet Sendungen, bei denen der Text **am Anfang** vorkommt.

Trek: findet Sendungen, bei denen der Text irgendwo vorkommt.

Trek*: findet keine Sendung, da der Text **nicht am Anfang** vorkommt.



T+25 *star*

T+25 *trek*

findet nur Sendungen, bei denen beide Suchwörter im Titel enthalten sind (logische UND-Verknüpfung)



B+50 *raumschiff*

B+50 *enterprise*

findet Sendungen, die mindestens eines der beiden Suchwörter in der Beschreibung enthalten (logische ODER-Verknüpfung)



T+50 *raumschiff*

T-10 *voyager*

findet Sendungen, die das erste Suchwort enthalten und das zweite Suchwort NICHT enthalten



T+50 rom

findet ausschließlich Sendungen, die nur das Wort „Rom“ enthalten.

oder

T+50 RTL Aktuell

findet ausschließlich Sendungen, die nur das Wort „RTL Aktuell“ enthalten.



T+50 *RTL Aktuell*

findet alle Sendungen, die unter anderem das Wort „RTL Aktuell“ enthalten. Es wird also die Nachrichten-Sendung „RTL Aktuell“ sowie das „RTL Aktuell Wetter“ gefunden.

Suchauftrag mit Gültigkeitszeitraum erstellen

Man kann einem Suchauftrag einen Gültigkeitszeitraum zuordnen. Dies wird in den Feldern „Startdatum“ und „Enddatum“ festgelegt. Es ist nicht zwingend notwendig, eines oder beide Felder auszufüllen.

Suchauftrag mit Min. und Max. der Sendungslänge erstellen

Möchte man kurze oder sehr lange Sendungen als Treffer ausschließen, so kann man in den Feldern maximale/minimale Länge die entsprechenden Werte eintragen.

Kanal

Hier können die Sender ausgewählt werden, deren EPG-Daten durchsucht werden sollen.

Suchaufträge

1/1

1. Polizeiruf 110: Monstermutter

Polizeiruf 110: Monstermutter

Ordner:

Modus: Alles

Suchtext: T:+50:*Polizeiruf 110: Monstermutter*

Kanal: Das Erste HD

Wochentage: So

Startzeit: 17:15Endzeit: 21:15

Vorlauf: 5 minNachlauf: 30 min

Min. Länge: 0 minMax. Länge: 0 min

Startdatum: KeinesEnddatum: Keines

Löschen nach 0 StundenBei Platzmangel löschen: Nein

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/

Dateiname: vu+-Standard

Testsuche

Test ohne Beschränkung

Speichern

Bearbeiten

Anpassung an EPG ein

VPS-Modus

24h/7d/Alle

24h/7d/Kanal

Suchparameter verlassen

SmartEPGvu⁺

Mit wird das Auswahlmenü geöffnet und es ist möglich Kanäle aus oder abzuwählen.

Kanäle an- oder abwählen

1. Das Erste HD

2. ZDF HD

3. hr-fernsehen HD

4. RTL HD

5. SAT.1 HD

6. RTLII HD

7. ProSieben HD

8. VOX HD

9. kabel eins HD

10. SIXX HD

11. SUPER RTL HD

12. NITRO HD

13. Pro7 MAXX HD

Polizeiruf 110: Monstermutter

Ordner:

Modus: Alles

Suchtext: T:+50:*Polizeiruf 110: Monstermutter*

Kanal: Das Erste HD

Wochentage: So

Startzeit: 17:15Endzeit: 21:15

Vorlauf: 5 minNachlauf: 30 min

Min. Länge: 0 minMax. Länge: 0 min

Startdatum: KeinesEnddatum: Keines

Löschen nach 0 StundenBei Platzmangel löschen: Nein

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/

Dateiname: vu+-Standard

Änderungen speichern

Umschalten

Ab Cursor auswählen

Ab Cursor abwählen

Kanalliste verlassen

SmartEPGvu⁺

Kanäle an- oder abwählen

Kanal	Details
1. Das Erste HD	Polizeiruf 110: Monstermutter
2. ZDF HD	Ordner:
3. hr-fernsehen HD	Modus: Alles EPG
4. RTL HD	Suchtext: T:+50:*Polizeiruf 110: Monstermutter*
5. SAT.1 HD	Kanal: Das Erste HD
6. RTLII HD	Wochentage: So
7. ProSieben HD	Startzeit: 17:15 Endzeit: 21:15
8. VOX HD	Vorlauf: 5 min Nachlauf: 30 min
9. kabel eins HD	Min. Länge: 0 min Max. Länge: 0 min
10. SIXX HD	Startdatum: Keines Enddatum: Keines
11. SUPER RTL HD	Löschen nach 0 Stunden Bei Platzmangel löschen: Nein
12. NITRO HD	Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/
13. Pro7 MAXX HD	Dateiname: vu+-Standard

Navigation:

- Änderungen speichern
- Umschalten 1 Ab Cursor auswählen 0 Ab Cursor abwählen OK Bouquets umschalten
- EXIT Kanalliste verlassen

Ein Bouquet kann durch langes drücken der OK Taste ausgewählt werden.

Kanäle an- oder abwählen

1. Das Erste HD

2. ZDF HD

3. hr-fernsehen HD

4. RTL HD

5. SAT.1 HD

6. RTLZWEI HD

7. ProSieben HD

8. VOX HD

9. kabel eins HD

10. SIXX HD

11. SUPER RTL HD

12. NITRO HD

13. Pro7 MAXX HD

All Rise – Die Richterin

Ordner:

Bouquet auswählen

Favourites (TV)

zeit: 22:14

chlauf: 30 min

x. Länge: 0 min

datum: Keines

Platzmangel löschen: Nein

Il Rise – Die Richterin/

Dateiname: VTi-Einstellung

OK Bouquet auswählen EXIT Beenden














SmartEPGvu⁺


Wochentage


Hier können die Tage ausgewählt werden, an denen EPG-Daten durchsucht werden sollen.


Suchaufträge

4/17


1.  Blue Bloods - Crime Scene New York	Der Staatsanwalt	
2.  Der Alte	Ordner:	
3.  Der Bergdoktor (1)	Modus: Serien VPS	
4.  Der Staatsanwalt (1)	Suchtext: T:+50:Der Staatsanwalt	
5.  Die Bergretter	Kanal: ZDF HD	
6.  Die Kanzlei	Wochentage: Fr	
7.  Die Toten vom Bodensee	Startzeit: 18:15	Endzeit: 23:15
8.  Ein Fall für zwei	Vorlauf: 5 min	Nachlauf: 30 min
9.  Falk	Min. Länge: 0 min	Max. Länge: 0 min
10.  Gute Zeiten, schlechte Zeiten (5)	Startdatum: Keines	Enddatum: Keines
11.  Morden im Norden (1)	Löschen nach 0 Stunden	Bei Platzmangel löschen: Nein
12.  München Mord	Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/	
13.  RTL Aktuell (7)	Dateiname: VTi-Einstellung	

 Änderungen speichern

 Speichern 1 Mo 2 Di 3 Mi 4 Do 5 Fr 6 Sa 7 So 8 Alle aus 9 Alle ein

 Abbrechen

SmartEPGvu⁺

Mit  wird das Auswahlmenü geöffnet und es ist möglich Tage aus oder abzuwählen.

Startzeit und Endzeit

Startzeit definiert den Beginn des Bereichs, in dem die gesuchte Sendung fallen muss.

Endzeit definiert das Ende des Bereichs, in dem die gesuchte Sendung fallen muss.

Dabei handelt es sich um den Beginn, nicht um die komplette Sendung.

Suchaufträge

1/1

1. Polizeiruf 110: Monstermutter

Polizeiruf 110: Monstermutter

Ordner:

Modus: Alles

Suchtext: T:+50:*Polizeiruf 110: Monstermutter*

Kanal: Das Erste HD

Wochentage: So

Startzeit: 17:15

Endzeit: 21:15

Vorlauf: 5 min

Nachlauf: 30 min

Min. Länge: 0 min

Max. Länge: 0 min

Startdatum: Keines

Enddatum: Keines

Löschen nach 0 Stunden

Bei Platzmangel löschen: Nein

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/

Dateiname: vu+-Standard

Testsuche Test ohne Beschränkung Speichern

Bearbeiten Anpassung an EPG ein VPS-Modus

24h/7d/Alle 24h/7d/Kanal Suchparameter verlassen

SmartEPGvu⁺

Befindet man sich im Start bzw. Endzeit Feld, wird nach Betätigen der OK Taste eine neue Legende angezeigt, anhand derer die Zeiten angepasst werden können.

Suchaufträge

1/22

1. Blue Bloods – Crime Scene New York

2. Brokenwood – Mord in Neuseeland: Im freien F...

3. Charité

4. Der Alte

5. Der Bergdoktor

6. Der Staatsanwalt

7. Die Bergretter

8. Die Kanzlei

9. Ein Fall für zwei

10. Falk

11. Grey's Anatomy – Die jungen Ärzte

12. Gute Zeiten, schlechte Zeiten (5)

13. I Can See Your Voice

Blue Bloods – Crime Scene New York

Ordner:

Modus: Serien

Suchtext: T:+50:*Blue Bloods – Crime Scene New York*

Kanal: kabel eins HD

Wochentage: Sa

Startzeit: --:--

Endzeit: 22:00

Vorlauf: 5 min

Nachlauf: 30 min

Min. Länge: 0 min

Max. Länge: 0 min

Startdatum: Keines

Enddatum: Keines

Löschen nach 0 Stunden

Bei Platzmangel löschen: Nein

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/

Dateiname: vu+-Standard

Änderungen speichern

Speichern

Abbrechen

SmartEPGvu⁺

Vorlauf und Nachlauf

Vorlauf definiert den Aufnahmevorlauf.

Nachlauf definiert den Aufnahmenachlauf.

Damit kann die Dauer der Aufnahme angepasst werden, wenn man sicher gehen möchte, dass auch eine zu früh startende Sendung oder eine länger laufende Sendung als im EPG angegeben, vollständig aufgenommen wird.

Diese Funktion wird allerdings durch das Aktivieren von VPS oder „an EPG anpassen“ aufgehoben.

Suchaufträge
1/1

1. ●●● Polizeiruf 110: Monstermutter

Polizeiruf 110: Monstermutter

Ordner:

Modus: Alles EPG

Suchtext: T:+50:*Polizeiruf 110: Monstermutter*

Kanal: Das Erste HD

Wochentage: So

Startzeit: 17:15 Endzeit: 21:15

Vorlauf: 5 min Nachlauf: 30 min

Min. Länge: 0 min Max. Länge: 0 min

Startdatum: Keines Enddatum: Keines

Löschen nach 0 Stunden Bei Platzmangel löschen: Nein

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/

Dateiname: vu+-Standard

● Testsuche ● Test ohne Beschränkung ● Speichern

◀ -/+ 1 min ▶ ◀ -/+ 15 min ▶ 0 ● Anpassung an EPG ein ▶ VPS-Modus

1 24h/7d/Alle 2 24h/7d/Kanal EXIT Suchparameter verlassen

SmartEPGvu⁺

Minimale und Maximale Länge

Minimale Länge definiert, wie lange die Sendung zumindest sein muss.

Maximale Länge definiert, wie lange die Sendung maximal sein darf.

Suchaufträge
1/1

1. 📡 Polzeiruf 110: Monstermutter

Polzeiruf 110: Monstermutter

Ordner:

Modus: Alles EPG

Suchtext: T:+50:*Polzeiruf 110: Monstermutter*

Kanal: Das Erste HD

Wochentage: So

Startzeit: 17:15 Endzeit: 21:15

Vorlauf: 5 min Nachlauf: 30 min

Min. Länge: 0 min Max. Länge: 0 min

Startdatum: Keines Enddatum: Keines

Löschen nach 0 Stunden Bei Platzmangel löschen: Nein

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/

Dateiname: vu+-Standard

🟡 Testsuche
🔴 Test ohne Beschränkung
🟢 Speichern

< -/+ 5 min
<< -/+ 30 min
>>
0
🔴 Anpassung an EPG ein
▶ VPS-Modus

① 24h/7d/Alle
② 24h/7d/Kanal
EXIT Suchparameter verlassen


SmartEPGvu⁺

Startdatum und Enddatum

Startdatum definiert, ab welchem Datum Aufnahmen programmiert werden dürfen.
Enddatum definiert, bis zu welchem Datum Aufnahmen programmiert werden dürfen.


Suchaufträge

1/1

1.  Polizeiruf 110: Monstermutter

Polizeiruf 110: Monstermutter

Ordner:

Modus: Alles 

Suchtext: T:+50:*Polizeiruf 110: Monstermutter*

Kanal: Das Erste HD

Wochentage: So

Startzeit: 17:15

Endzeit: 21:15

Vorlauf: 5 min

Nachlauf: 30 min

Min. Länge: 0 min

Max. Länge: 0 min

Startdatum: Keines


Enddatum: Keines


Löschen nach 0 Stunden


Bei Platzmangel löschen: Nein


Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/


Dateiname: vu+-Standard


 Testsuche


 Test ohne Beschränkung


 Speichern


 Bearbeiten

 Anpassung an EPG ein

 VPS-Modus

 24h/7d/Alle

 24h/7d/Kanal

 Suchparameter verlassen

SmartEPGvu⁺

Befindet man sich im Startdatum bzw. Enddatum Feld, wird nach Betätigen der OK Taste eine neue Legende angezeigt, anhand derer das Datum angepasst werden kann.

Suchaufträge

1.	Blue Bloods – Crime Scene New York
2.	Brokenwood – Mord in Neuseeland: Im freien F...
3.	Charité
4.	Der Alte
5.	Der Bergdoktor
6.	Der Staatsanwalt
7.	Die Bergretter
8.	Die Kanzlei
9.	Ein Fall für zwei
10.	Falk
11.	Grey's Anatomy – Die jungen Ärzte
12.	Gute Zeiten, schlechte Zeiten (5)
13.	I Can See Your Voice

1/22

Blue Bloods – Crime Scene New York	
Ordner:	
Modus: Serien	
Suchtext: T:+50:*Blue Bloods – Crime Scene New York*	
Kanal: kabel eins HD	
Wochentage: Sa	
Startzeit: 18:00	Endzeit: 22:00
Vorlauf: 5 min	Nachlauf: 30 min
Min. Länge: 0 min	Max. Länge: 0 min
Startdatum: So 24.10.2021	Enddatum: Keines
Löschen nach 0 Stunden	Bei Platzmangel löschen: Nein
Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/	
Dateiname: vu++Standard	

● Änderungen speichern
 OK Speichern
◀ +/- 1 Tag ▶
⬆ +/- 1 Woche ⬇
⌛ Datum zurücksetzen
EXIT Abbrechen

SmartEPGvu⁺

Löschen

Löschen nach Stunden: Man kann die Aufnahme nach einer vorgegebenen Zeit löschen lassen. Diese Routine wird einmal pro Stunde aufgerufen, und löscht die Aufnahmen nach der eingestellten Ablaufzeit.

Bei Platzmangel löschen: Die Aufnahme wird automatisch gelöscht, wenn der Platz auf der Festplatte gering wird (aktuell auf 15GB fest codiert)

Suchaufträge

1.	Polizeiruf 110: Monstermutter

1/1

Polizeiruf 110: Monstermutter	
Ordner:	
Modus: Timer einmal setzen EPG	
Suchtext: T:+50:*Polizeiruf 110: Monstermutter*	
Kanal: Das Erste HD	
Wochentage: So	
Startzeit: 17:15	Endzeit: 21:15
Vorlauf: 5 min	Nachlauf: 30 min
Min. Länge: 0 min	Max. Länge: 0 min
Startdatum: Keines	Enddatum: Keines
Löschen nach 0 Stunden	Bei Platzmangel löschen: Nein
Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/	
Dateiname: vu++Standard	


● Testsuche
 ● Test ohne Beschränkung
 ● Speichern
 ◀ -/+ 4 Stunden ▶
⬆ Anpassung an EPG ein ⬇
VPS-Modus


1 24h/7d/Alle
2 24h/7d/Kanal
EXIT Suchparameter verlassen

SmartEPGvu⁺

Aufnahmepfad



Mit  (PVR Taste) kann der Name der Sendung aus dem ersten Feld übernommen werden oder der Name des Suchordners aus dem zweiten Feld, hier „Pfad“ genannt oder beides gespeichert werden.

Mit der  Taste kann der Pfad nach eigenen Wünschen editiert werden.

Beispiele:

* Wurde im zweiten Feld der Suchaufträge „Ordner“ für die Suche **Das Wort zum Sonntag** , ein Ordner angelegt mit der Bezeichnung **Religion** , dann sieht bei der Auswahl „Name“ der Aufnahme-Ordner wie folgt aus:


Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/Das Wort zum Sonntag

* Bei der Auswahl „Pfad“ sieht der Aufnahme-Ordner wie folgt aus:

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/Religion

* Bei der Auswahl „Beides“ sieht der Aufnahme-Ordner wie folgt aus:

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/Religion/Das Wort zum Sonntag

Wenn im zweiten Feld der Suchaufträge kein „Ordner“ definiert wird und leer gelassen wird, wird nach Betätigen der  (PVR Taste) automatisch der Name der Sendung im Aufnahmepfad übernommen.



Ein neu im Aufnahmepfad festgelegter Aufnahme-Ordner wird erst mit einer neuen Aufnahme erstellt.
Alte Aufnahmen müssen manuell in den neuen Ordner verschoben werden.

Suchaufträge

1/1

1. Das Wort zum Sonntag

Was wollen Sie dem Aufnahmepfad hinzufügen?

Name

Pfad

Beides

Das Wort zum Sonntag

Ordner: Religion

Modus: Alles

Suchtext: T:+50:*Das Wort zum Sonntag*

Kanal: Das Erste HD

Endzeit: 01:50

Nachlauf: 30 min

Max. Länge: 0 min

Startdatum: Keines

Enddatum: Keines

Löschen nach 0 Stunden

Bei Platzmangel löschen: Nein

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/

Dateiname: VTi-Einstellung

Testsuche

Test ohne Beschränkung

Speichern

Bearbeiten

Namen zum Pfad hinzufügen

Anpassung an EPG ein

VPS-Modus

24h/7d/Alle

24h/7d/Kanal

+- 2h/7d/Kanal

+- 2h/1d/Kanal

Suchparameter verlassen

SmartEPGvu⁺

Hier wird gezeigt, wie ein Ordner in den Suchaufträgen dargestellt wird.

Suchaufträge

1/34

1. Religion

2. Anna

3. Blue Bloods - Crime Scene New York

4. Brokenwood - Mord in Neuseeland

5. Charité

6. Club der magischen Dinge

7. Der Alte

8. Der Bergdoktor (1)

9. Der Staatsanwalt (1)

10. Die Bergretter

11. Die Kanzlei

12. Die Toten vom Bodensee (1)

13. Ein Fall für zwei

Das Wort zum Sonntag

Neue Suche

Zeige Suchaufträge mit Timer

Ordner wechseln

Suche durchführen

Beenden

Guide

Übersicht

Grid

Bald

Timer

Menü


SmartEPGvu⁺

Im folgenden Video wird die Erstellung eines Ordners und Nutzung der Speicherpfad-Funktion anschaulich erläutert.

SpeicherpfadSpeicherpfadSpeicherpfad










Alternativ kann mit  der Pfad für das Speichern der Aufnahme gewählt werden. Es werden dann die möglichen Verzeichnisse zur Auswahl angezeigt. Mittels der Optionstasten können auch andere Verzeichnisse gewählt oder angelegt werden.



Erläuterung der Tasten

	In das markierte Verzeichnis wechseln
	In das übergeordnete Verzeichnis wechseln
	An/Aus. Start und Endzeit der Aufnahme werden den EPG Daten angepasst. Im VTi muss unter Timer die Option „Aufnahmezeiten automatisch an EPG Daten anpassen“ aktiviert sein
	Das markierte Verzeichnis als Speicherort auswählen
	Beenden

Dateiname

Über die Links bzw. Rechts-Tasten wird die Einstellung, welcher Zusatz dem Aufnahmenamen hinzugefügt werden soll ausgewählt.
Es gibt folgende Optionen:

- vu+-Standard
- Name
- Name + Beschreibung
- Name + Zeitstempel
- Name + Beschreibung oder Zeit
- Name + Beschreibung + Zeit
- Name + Zeit + Beschreibung

Suchaufträge
1/1

1. ●●● Polizeiruf 110: Monstermutter

Polizeiruf 110: Monstermutter

Ordner:

Modus: Alles EPG

Suchtext: T:+50:*Polizeiruf 110: Monstermutter*

Kanal: Das Erste HD

Wochentage: So

Startzeit: 17:15 Endzeit: 21:15

Vorlauf: 5 min Nachlauf: 30 min

Min. Länge: 0 min Max. Länge: 0 min

Startdatum: Keines Enddatum: Keines

Löschen nach 0 Stunden Bei Platzmangel löschen: Nein

Aufnahmepfad: /media/hdd/movie/

Dateiname: vu+-Standard

● Testsuche ● Test ohne Beschränkung ● Speichern

◀ ◀ ◀ OK ➡ ➡ ➡ ● Anpassung an EPG ein ▶ VPS-Modus

1 24h/7d/Alle 2 24h/7d/Kanal EXIT Suchparameter verlassen

SmartEPGvu⁺



Hat man in einer Suche, oder der globalen Einstellungen nicht „vu+-Standardwerte“ ausgewählt, wird die Aufnahme nach dem Ende des Timers umbenannt. Existiert eine gleichnamige Aufnahme bereits, erhält die Neuere den Zusatz „-2“, „-3“ usw.

From:

<https://www.nayal.de/> -

Permanent link:

<https://www.nayal.de/doku.php/sicht6>

Last update: **2024/02/08 22:37**

